



CXone Mpower EXPERT

CONTAP-302610：重复数据删除无法从最后一个检查点重新启动，出现"无法从阶段还原检查点：使用 err: 61 进行排序"

https://kb-cn-stage.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/FS_Issues/CONTAP-302610

Updated: Wed, 22 Apr 2026 07:30:40 GMT

问题描述

- 如果效率操作被 SnapMirror 或 SnapVault 更新中断，或者由于 SIS 持续时间配置而停止，则无法从最后一个检查点恢复效率操作。
- 这会导致操作从头开始不断重新启动。
- `ems log` 显示以下错误：`[sis.chkpoint.restore.failed:error]: SIS operation on the volume '/vol/<vol>@vserver:<SVM UUID>' failed to restore from a previous checkpoint. Starting SIS operation from the beginning.`
- `sktrace.log` 显示以下错误：`SE failes with CHK_PT restore : i [XX+1] hdr seg count[XX]`
- `sis.log` 显示以下错误：`Unable to restore the checkpoint from stage: Sorting with err: 61`